




# Seitenleisten in Windows 11 verbreitern

 <p>Registrierungs-Editor Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Hilfe Computer\HKEY_CURRENT_USER</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Computer<ul style="list-style-type: none"><li>HKEY_CLASSES_ROOT</li><li><b>HKEY_CURRENT_USER</b></li><li>HKEY_LOCAL_MACHINE</li><li>HKEY_USERS</li><li>HKEY_CURRENT_CONFIG</li></ul></li></ul>	
 <p>Computer</p> <ul style="list-style-type: none"><li>HKEY_CLASSES_ROOT</li><li><b>HKEY_CURRENT_USER</b><ul style="list-style-type: none"><li>AppEvents</li><li>Console</li><li><b>Control Panel</b></li><li>Environment</li><li>EUDC</li><li>Keyboard Layout</li><li>Microsoft</li><li>Network</li><li>Printers</li><li>Software</li><li>System</li><li>Uninstall</li><li>Volatile Environment</li><li>WXP</li></ul></li></ul>	
 <p>Computer</p> <ul style="list-style-type: none"><li>HKEY_CLASSES_ROOT</li><li>HKEY_CURRENT_USER<ul style="list-style-type: none"><li>AppEvents</li><li>Console</li><li>Control Panel<ul style="list-style-type: none"><li>Accessibility</li><li>Appearance</li><li>Bluetooth</li><li>Colors</li><li>Cursors</li><li><b>Desktop</b></li><li>Input Method</li></ul></li><li>Environment</li><li>EUDC</li><li>Keyboard Layout</li><li>Microsoft</li><li>Network</li><li>Printers</li><li>Software</li><li>System</li><li>Uninstall</li><li>Volatile Environment</li><li>WXP</li></ul></li></ul>	


1. Unter „Ausführen“  
„Regedit“ eingeben und  
starten.

2. den Punkt  
„HKEY CURRENT U  
SER“ auswählen

3. „Current User“  
öffnen und den Punkt  
„Control Panel“  
suchen


4. Control Panel  
öffnen und den Punkt  
„Desktop“ öffnen

## Seitenleisten in Windows 11 verbreitern




5. Unter „Desktop“  
erscheint der Punkt  
„WindowMetrics“

In diesem Fenster  
erscheinen auf der  
rechten Seite die  
beiden Punkte  
„ScrollHeight“ und  
„ScrollWeidth“



ab	IconVerticalSpacing	REG_SZ	-1125
ou	MenuFont	REG_BINARY	f1 ff ff ff 00 00 00 00 0
ab	MenuHeight	REG_SZ	-285
ab	MenuWidth	REG_SZ	-285
ou	MessageFont	REG_BINARY	f1 ff ff ff 00 00 00 00 0
ab	MinAnimate	REG_SZ	0
ab	PaddedBorderWidth	REG_SZ	-60
ab	ScrollHeight	REG_SZ	-400
ab	ScrollWidth	REG_SZ	-400



6. die beiden Werte „ScrollHight“  
und „SrollWeidht“ jeweils mit  
Doppelklick öffnen und den  
Wert, meistens -252 Standard,  
auf -400 stellen.

Ist das alles gemacht, den Editor schließen und den Rechner neu starten. Die Seitenleiste ist jetzt am Desktop oder Laptop mit der Maus und bei einem Tablet mit den Fingern gut zu greifen.

**Bei eigener Ausführung übernehme ich keine Haftung für Fehler!**